French numbers Les nombres

Learn 1 to 16, then the tens. With those you can build any number up to 69, and 0 is **zéro**. From 70, France counts in twenties.

1 to 16: learn these by heart

1	2	3	4	5	6	7	8
un	deux	trois	quatre	cinq	six	sept	huit
9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
neuf	dix	onze	douze	treize	quatorze	quinze	seize

17 to 19, then the tens

17	18	19	20	30	40	50	60
dix-sept	dix-huit	dix-neuf	vingt	trente	quarante	cinquante	soixante

21 to 69: tens + digit

21	22	31	38
vingt et un	vingt-deux	trente et un	trente-huit
45	**56**	**61**	**69**
quarante-cinq	cinquante-six	soixante et un	soixante-neuf

Et for the ones: 21, 31, 41, 51 and 61 take **et** and no hyphens: vingt et un, soixante et un. All the others take a hyphen: vingt-deux, trente-huit.

The t of vingt is said in 21 to 29, so vingt-deux sounds like vint-deu. It's silent in vingt on its own and in quatre-vingt-deux.

70 to 99: counting in twenties

70 to 79: sixty + 10 to 19

soixante + dix = **soixante-dix** 70

71 is soixante et onze, 72 soixante-douze

80 to 99: four twenties

quatre × vingts = **quatre-vingts** 80

90 is quatre-vingt-dix, four twenties and ten

70	71	72	79
soixante-dix	soixante et onze	soixante-douze	soixante-dix-neuf
80	**81**	**90**	**99**
quatre-vingts	quatre-vingt-un	quatre-vingt-dix	quatre-vingt-dix-neuf

Quatre-vingts keeps its s at the end: **quatre-vingts**, but **quatre-vingt-un** and quatre-vingt-dix. 81 and 91 take no et: quatre-vingt-onze.

In Belgium and Switzerland 70 is **septante** and 90 is **nonante**, and in parts of Switzerland 80 is **huitante**: septante et un, nonante-neuf. France and Canada say soixante-dix.

Hyphens: this sheet uses the traditional spelling, with hyphens only inside numbers below 100 and none around et, cent or mille. The 1990 spelling reform allows hyphens between all the number words, as in vingt-et-un and deux-cent-un. Both are correct: pick one and stick to it.

Big numbers Cent et mille

The hundreds

100 cent	101 cent un	200 deux cents	201 deux cent un	300 trois cents
400 quatre cents	500 cinq cents	600 six cents	700 sept cents	900 neuf cents

Cents keeps its s at the end: **deux cents**, but not when a number follows: **deux cent un**, deux cent mille. Before million it stays: deux cents millions.

Mille never takes an s: **deux mille**, dix mille. 1000 is just **mille** and 100 is just **cent**, never un mille or un cent. No et after them: cent un, mille un.

Mille, million, milliard

1 000 mille	2 000 deux mille	2 500 deux mille cinq cents
10 000 dix mille	21 000 vingt et un mille	80 000 quatre-vingt mille
200 000 deux cent mille	1 000 000 un million	1 500 000 un million cinq cent mille
2 000 000 deux millions	1 000 000 000 un milliard	3 000 000 000 trois milliards

Million takes de before a noun: **un million d'**euros, **deux millions de** personnes. With more numbers after it, no de: un million cinq cent mille euros.

The billion trap: the English billion, 1 000 000 000, is **un milliard**. Un billion in French is a million millions: 1 000 000 000 000.

un or une

One agrees with the noun, even at the end of a bigger number: quatre-vingt-une pages. Only un changes: deux, trois and the rest stay the same.

un, **vingt et un**
counting

un livre, **vingt et un** livres
before a masculine noun

une page, **vingt et une** pages
before a feminine noun

Six, huit, dix: three ways to say them

The last letter depends on what comes next.

	six	huit	dix
on its own	sees	weet	dees
	J'en ai six.		
before a consonant	see	wee	dee
	six livres, huit jours, dix minutes		
before a vowel	seez	weet	deez
	six ans, huit ans, dix euros		

Before a vowel, un, deux, trois and vingt link too: deux ans sounds like deu-zahn. Neuf turns into neuv before ans and heures: neuf ans. Many people now keep the t of huit before a consonant too.

Order and dates Les dates

First to tenth

1 premier première · 1er, 1re	2 deuxième 2e	3 troisième 3e	4 quatrième 4e	5 cinquième 5e
6 sixième 6e	7 septième 7e	8 huitième 8e	9 neuvième 9e	10 dixième 10e

Only first is different: **premier**, or **première** for a feminine noun: la première fois. The rest just add -ième, the same for both: deuxième, troisième. Second, seconde (said with a g) also means second, a little more formal.

Watch the spelling: quatre drops its e, cinq adds a u and neuf turns into neuv: quatrième, cinquième, neuvième. After ten: onzième, vingtième, vingt et unième, centième.

Days of the week

Monday lundi	Tuesday mardi	Wednesday mercredi	Thursday jeudi	Friday vendredi	Saturday samedi	Sunday dimanche

Months

January janvier	February février	March mars	April avril	May mai	June juin
July juillet	August août	September septembre	October octobre	November novembre	December décembre

Small letters: days and months take a small letter, unless they start a sentence: lundi, en mai. No word for on: **lundi** is on Monday, **le lundi** is on Mondays. Je ne travaille pas le samedi, I don't work on Saturdays.

Quelle est la date aujourd'hui ? What's the date today?

On est le jeudi 12 novembre 2026.

jeudi douze novembre deux mille vingt-six

Today is Thursday 12 November 2026: le, the weekday if you want it, then day, month and year, with no commas.

The first of the month

le **premier** mai
1 May, written le 1er mai: the first takes premier

le **deux** mai, le **quinze** mai
every other day is a plain number

le **huit** mai, le **onze** novembre
no l' before huit and onze

Years are one big number

1998	mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
2000	deux mille
2010	deux mille dix
2025	deux mille vingt-cinq

For 1998 you'll also hear dix-neuf cent quatre-vingt-dix-huit, like English nineteen ninety-eight. In 2025 is en 2025.

Telling the time L'heure

Quelle heure est-il ?	Il est une heure.	Il est deux heures.
What time is it?	It's one o'clock: une, as heure is feminine	It's two o'clock: heures, with an s

Always say heure: il est trois heures, not just il est trois. In casual talk you'll also hear **Il est quelle heure ?** and **Vous avez l'heure ?**, do you have the time?

French spacing: French puts a space before ? ! : and ;, as in Quelle heure est-il ? This sheet uses a no-break space, so the ? never starts a line. Online, people often leave it out.

Past and to the hour

1:00	3:00	2:15	4:30
Il est une heure. une, as heure is feminine	Il est trois heures pile. pile: on the dot	Il est deux heures et quart. et quart, a quarter past	Il est quatre heures et demie. et demie, half past
6:20	**7:40**	**9:45**	**12:30**
Il est six heures vingt. add the minutes, no et	Il est huit heures moins vingt. next hour moins 20	Il est dix heures moins le quart. moins le quart, a quarter to	Il est midi et demi. midi is masculine: demi

Up to half past, add the minutes. After half past, go to the next hour and take away with moins: 7:40 is huit heures moins vingt.

Demi or demie? before a noun it's **demi-** with a hyphen and never changes: une demi-heure. After the noun it agrees: une heure et **demie**, midi et **demi**.

Morning, afternoon, evening

du matin	de l'après-midi	du soir	midi	minuit
in the morning, and after midnight	in the afternoon, until about six	in the evening, until midnight	noon, 12:00	midnight, 0:00

When: à + time

À quelle heure ça commence ?
What time does it start?

À **huit** heures du soir.
At eight in the evening.

J'arrive à **une** heure et demie.
I'll be there at half past one.

Le magasin ouvre à **dix** heures.
The shop opens at ten.

How long

une demi-heure	un quart d'heure
half an hour	a quarter of an hour
une heure et demie	deux heures
an hour and a half	two hours

The 24-hour clock: used every day

13 h 45	18 h 30	20 h 10	21 h
treize heures quarante-cinq	dix-huit heures trente	vingt heures dix	vingt et une heures

Read the numbers straight: timetables, shops, appointments and TV all use the 24-hour clock, out loud too: Le film commence à **vingt heures trente**. Say the minutes as a number, never et quart or et demie. Written 20 h 30, 20h30 or 20:30.

Money and more L'argent

euro	franc	and others
centime	**centime**	**dollar, franc CFA**
France, Belgium, Luxembourg: 100 centimes make a euro	Switzerland uses the Swiss franc	the dollar in Canada; the CFA franc in much of West and Central Africa

Say the price

1 € un euro	**3,50 €** trois euros cinquante	**21 €** vingt et un euros	**0,80 €** quatre-vingts centimes
15,40 € quinze euros quarante	**80 €** quatre-vingts euros	**200 €** deux cents euros	**1 000 000 €** un million d'euros

Euros, then cents: 3,50 € is **trois euros cinquante**. The formal way is trois euros et cinquante centimes. Euros starts with a vowel, so the number links to it: deux euros sounds like deu-zeu-ro.

Commas and spaces: French writes a decimal comma and puts the € after the price, with a space: 3,50 €. Shops also write 3€50. Big numbers are grouped with a space, not a comma: 1 000 000.

Shopping

Combien is how much. In everyday talk it often goes at the end.

Ça coûte combien ?
How much does it cost?

C'est combien ?
How much is it?

Ça fait combien ?
How much is that altogether?

Ça fait **vingt** euros.
That's 20 euros.

Je peux payer par carte ?
Can I pay by card?

C'est un peu cher.
It's a bit expensive.

Age: avoir + ans

French says how many years you have. Keep the ans: j'ai vingt ans.

Tu as quel âge ?
How old are you? Polite: Quel âge avez-vous ?

J'ai **vingt-cinq** ans.
I'm 25. Word for word: I have 25 years.

Mon frère a **vingt et un** ans.
My brother is 21.

Ma fille a **neuf** ans.
My daughter is 9: neuf ans sounds like neu-vahn.

Ma mère a **cinquante-deux** ans.
My mum is 52.

Phone numbers: in pairs

Quel est ton numéro ? What's your number?

06 12 34 56 78

zéro six, douze, trente-quatre, cinquante-six, soixante-dix-huit

Ten digits, said as five pairs. A 0 in front is zéro: 06 is zéro six. Mobile numbers start with 06 or 07.

Percent: pour cent

Written with a space in French: 20 %.

vingt pour cent
20 %

une réduction de **cinquante** pour cent
50 % off

Je suis d'accord à **cent** pour cent.
I agree a hundred percent.

Practice Entraînement

6 · twelve everyday lines · cover the right side

How: cover the right side with a strip of paper. Read each line out loud, say what it means, then slide the strip down to check.

1	Ça coûte **trois euros cinquante**.	**It costs 3.50 euros.** euros, then the cents
2	**Il est deux heures et demie**.	**It's half past two.** et demie, with an e after heures
3	**Il est une heure moins le quart**.	**It's a quarter to one.** une heure, then moins le quart
4	J'ai **vingt et un** ans.	**I'm 21.** et un, with no hyphens
5	Ma grand-mère a **quatre-vingt-un** ans.	**My gran is 81.** no et and no s in 81
6	Il y a **deux cents** personnes à la fête.	**There are 200 people at the party.** cents with an s: nothing follows
7	Ma sœur est née le **premier** mai **deux mille huit**.	**My sister was born on 1 May 2008.** premier for the first; the year as one number
8	J'habite au **troisième** étage.	**I live on the third floor.** -ième for the order
9	Le train part à **dix-huit heures quarante**.	**The train leaves at 18:40.** 24-hour time, the minutes as a number
10	C'est le **zéro sept**, **douze**, **vingt**, **quinze**, **soixante**.	**It's 07 12 20 15 60.** a phone number in pairs
11	La maison coûte **deux millions d'**euros.	**The house costs two million euros.** millions de, d' before a vowel
12	On se voit **samedi** à **vingt heures**.	**See you on Saturday at 8 pm.** samedi, no word for on

Numbers go fast in real talk. Prices, times and phone numbers are where people speed up. Catch the euros, heures or ans first, then the number in front of it.

Meet a word you don't know? In Kitsumi, hover any word in subtitles to see what it means.